ATTIVAZIONE INDIRIZZO EMAIL @antennadsl.it



Aprire il programma Outlook Express.

Crea mess Trivia/Ric		Invia e ricevi	•
		Sincronizza tutto Sincronizza cartella Segna per la modalità non in linea	Þ
Cartelle		Rubrica CTRL- Aggiungi il mittente alla Rubrica	-MAIUSC+B
Gartelle local	Prrivo	Regole messaggi	. b .
'		Windows Messenger Disponibilità in linea	1
		Account	

	lettronica News Servi	zio di elenchi in linea	Aggiungi ▶	Posta elettronica
ccount	Tipo	Connessione	Rimuovi	News Servizio di elenchi in linea
			Proprietà	
			Predefinito	- F
			Importa	
			Esporta	
			Ordina	

ome utente		米
Quando si invia un messa; visualizzato nel campo Da venga visualizzato in tale (ggio di posta elettronica, il nome del mittente viene I del messaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera campo.	0
Nome visualizzato:	Nome e Cognome	1
	Ad esempio: Valeria Dal Monte	
	/ Indiatro Ausetia	ellucio

Su NOME VISUALIZZATO, inserire il proprio nome e cognome (oppure il nome che si vuol far apparire quando si invia una email, poi cliccare su AVANTI Connessione guidata Internet

messione galaara miternet		
Indirizzo per la posta Internet	XX	
L'indirizzo di posta elettronica viene	e utilizzato per l'invio e la ricezione di messaggi.	
Indirizzo di posta elettronica:	indirizzoemail@antennadsl.it	
	Ad esempio: prova@microsoft.com	
	< Indietro Avanti > Annulla	
serire l'indirizzo di pos	sta elettronica <u>@antennadsl.it</u> c	he Le è stato assegnate

dall'assistenza tecnica, poi cliccare su AVANTI

omi dei server della posta		×
Il server della posta in arrivo è:	POP3	
Server posta in arrivo (POP3, IMAP o	> HTTP):	
pop.s. antennadst. it		
Il server SMTP è utilizzato per la post	ta in uscita. V	
Server posta in uscita (SMTP):	1	
smtp.antennadsl.it		
	v	

Sulla schermata successiva compilare il server di posta in arrivo e server di posta in uscita come riportato nell'immagine: server di posta in arrivo (POP3): pop3.antennadsl.it

server di posta in uscita (SMTP): smtp.antennadsl.it

poi cliccare su AVANTI.

cesso ana posta m	ternet
Immettere il nome e la servizi Internet.	a password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di
Nome account:	indirizzoemail@antennadsl.it
Password:	••••••
	Memorizza password
Se il provider di servizi l password (SPA) per act Accesso tramite autenti	nternet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite cedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo icazione password di protezione (SPA).
— .	enticazione password di protezione
Accesso tramite auto	

Inserire su NOME ACCOUNT l'indirizzo email e su PASSWORD la password assegnata dall'assistenza tecnica, poi cliccare su AVANTI.

onnessione guidata Internet	
	××
Sono state inserite tutte le informa	azioni necessarie per impostare l'account.
Per salvare le impostazioni, scegli	ere Fine.
	\land
	\rightarrow
	< Indietro Fine Annulla

Cliccare su FINE per terminare la configurazione guidata dell'indirizzo email.

count Interne	đ		2
lutti Posta ele	ettronica News Serviz	io di elenchi in linea	Aggiungi 🕨
Account	Tipo	Connessione	Rimuovi
antenn	adsl.it posta elettronica	ipr Qualunque sia disp	Proprietà
	\geq		Predefinito
4	\setminus		Importa
			Esporta
			Ordina
			Chiudi
a selezion	are l'account a	ppena creato dalla l	ista e cliccare su PROPRIE

Frotezione	Impo	stazioni avanzate	
Generale	Server	Connessione	
for T -			
L server della posta in ar	rivo è: POP3		
Posta in arrivo (POP3):	pop3.antennad	sl.it	
Posta in uscita (SMTP):	smtp.antennad	sl.it	
arvar dalla nosta in arrive			
erver della posta in annot		112	
Nome account:	Indirizzoemail@	antennadsl.it	
Password:	•••••		
	🗹 Memorizza p	assword	
Accesso tramite aut	enticazione pass	word di protezione	
en e			1
erver della posta in uscit	a ———		
erver della posta in uscit 📝 Autenticazione del s	a :erver necessaria	Impostazioni	
erver della posta in uscit Autenticazione del s	a server necessaria	Impostazioni	
erver della posta in uscit Autenticazione del s	a server necessaria	Impostazioni	√
erver della posta in uscit Autenticazione del s	a erver necessaria	Impostazioni	

Sulla linguetta SERVER in alto, spuntare AUTENTICAZIONE DEL SERVER NECESSARIA in basso e cliccare su IMPOSTAZIONI

Server della posta	in uscita	? 🔀
Informazioni di accesso OUsa le stesse imp OAccesso tramite:) postazioni del server della posta in ar	rivo
Nome account:	indirizzoemail@antennadsl.it	
Password:	•••••	
Accesso tramil	Memorizza password e autenticazione password di protez	ione nulla

Spuntare ACCESSO TRAMITE ed inserire su NOME ACCOUNT l'indirizzo email <u>@antennadsl.it</u> e su PASSWORD la password forniti dall'assistenza tecnica e poi cliccare su OK

Protezione	Impostazioni avanzate		
Generale	Server	Connessione	
Account di posta Inserire i "Ufficio"	l nome di riferimento pe ' o ''Server Microsoft M	r i server. Ad esempio: ail''.	
pop3.antennads	l. it		
Nome:	Nome e Cognome		
Società:			
Posta elettronica:	indirizzoemail@antenr	adsl.it	
Indirizzo per risposte:			
🗸 Includi l'accoun	t alla ricezione o sincror	nizzazione dei messag	
		interestion of a moordy	
	7		

Cliccare su OK per confermare le modifiche

account Internet			? 🛛	
Tutti Posta ele	ttronica News Servizi	o di elenchi in linea	<u>Aggiungi</u>	
Account	Tipo	Connessione	Rimuovi	
Repop3.antenna	<mark>adsl.it</mark> posta elettronica (j	or Qualunque sia disp	Proprietà	
			Predefinito	
			Importa	
			Esporta	
-			Ordina	Λ
			Chiudi	

Cliccare su CHIUDI per tornare sul programma outlook express.

A questo punto provare ad inviare e ricevere una e-mail, anche a sé stessi.

Nel caso in cui dovessero esserci problemi in invio o ricezione, controllare bene le configurazioni sopra indicate.

Per assistenza contattare l'help desk al numero 0761 176 29 00.